

BauCaD-Updates aus dem Internet holen

leicht gemacht

Allgemeines:

Mancher BauCaD-Anwender scheut nach wie vor die Installation von Updates aus dem Internet. Die Gründe hierfür liegen zum Einen in der Angst vor einer falschen Durchführung des Updates; zum Anderen hält sich nach wie vor die Devise: "Never change a running system", will heißen: Wer weiß ob nach dem Update alles noch so gut läuft wie vorher. Um diese Hemmschwellen aus dem Weg zu räumen, werden im Folgenden die Vorteile und die einfache Durchführung dieser Form des Updates gezeigt.

Vorteile:


Das Herunterladen und Installieren des Updates dauert nur wenige Minuten. Mittels des BauCaD-Team-Viewers kann Ihnen auch unsere Hotline über das Internet hierbei helfen.

Durch das Update stehen Ihnen der neuste technische Stand von BauCaD zur Verfügung. Regelmäßige Updates über das Internet verhindern den "Update-Schock" für den Anwender. Im Update befinden sich nur neue Befehle und Änderungen, die eine längere Beta-Testphase durchlaufen haben. Durch das Update werden nur die Programmdateien geändert, die direkt von den Änderungen und Ergänzungen des Updates betroffen sind. Generell gilt: Dateien mit Benutzereinstellungen können vor dem Update im Programm über einen Klick gespeichert und nach dem Update wieder geladen werden. Es wird zudem kein separates AutoCAD-Profil erzeugt. Dadurch bleiben sämtliche Einstellungen in AutoCAD unverändert. Gleiches gilt für sämtliche Layout- und Ploteinstellungen. Zeichnungen, die mit der installierten BauCaD-Version erzeugt wurden, können nach dem Update problemlos weiterbearbeitet werden. Bei Problemen kann unser Supportteam schneller helfen, da beide Seiten den aktuellen Programmstand installiert haben.

Voraussetzung:

Das aktuelle Basisupdate ist installiert.


Um festzustellen, welche BauCaD-Version aktuell installiert ist, geben Sie "ERR" in die Befehlszeile ein und bestätigen mit <Enter>:



Der "rote umrahmte" Text im Dialogfenster zeigt Ihre momentane BauCaD-Version an.

Durchführung:

a) www.baucad.de >> [Download](#)



Besuchen Sie unsere Homepage unter www.baucad.de und gehen Sie dort auf das Register Download:



- 1) Zum Tagesupdate
- 2) Zu den Update-Info's
- 3) Basis-Update als EXE
- 4) Basis-Update als ZIP

- 5) CD-Version

Aktuelle Updates:

- 1) [Zum TagesUpdate >>](#)
- 2) [<< Update-Info's >>](#)

Juli-Update (ab Version Nr. 2.4.xx):

- 3) [BauCaD *K+R* Version Nr. 2.5.02](#)
 - 4) [ZIP](#)
- (Aus dem TagesUpdate aktualisiert am 07.07.2009)

Neuinstallation für AutoCAD 2004 .. 2010:

- 5) [BauCaD *K+R* Version Nr. 2.5.02](#) (ca. 128 MB)
- (siehe 'ERR' oder 07578/92014) Aktualisiert am 07.07.2009
- 6) [<< Installations-Beschreibung >>](#)

- 6) [Wie wird ein BauCaD-Download erstellt? >>](#)

- 7) [Bricscad zum Testen \(ohne BauCaD\)](#) (ca. 80 MB)

Hinweis: Mit BauCaD .. siehe [TagesUpdate](#)

Wenn Sie Hilfe brauchen .. unsere Hotline hilft Ihnen gerne!

b) Update als Exe- oder ZIP-Datei ?

Die selbstextrahierende Exe-Datei lässt sich einfacher installieren, wobei die ZIP-Datei für die Anwender ideal ist, die keine ausführbaren Dateien aus dem Internet herunterladen können.




Version Nr. 2.5.03^{*)} vom 07. Juli 2009

- 1) Update als EXE
- 2) Update als ZIP

- 1) [BauCaD *K+R* TagesUpdate](#) (ab Version 2.5.02) ^{****)}
- 2) [ZIP](#)
- 3) [<< Update-Info's >>](#)


c) Benutzername und Passwort

Vor dem Herunterladen des Updates müssen Sie noch Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort angeben. Diese wurden Ihnen als Anlage zu Ihrem Wartungsvertrag zugesandt.




d) Update Speichern

Speichern Sie das Update zunächst in ein Temporärverzeichnis.



Hierfür kann beispielsweise das Verzeichnis C:\TEMP verwendet werden.




e) Update installieren

Beenden Sie BauCaD, falls dieses noch geöffnet ist.

Kopieren Sie das Update in das Programmverzeichnis von BauCaD.

Dieses liegt standardmäßig unter:

C:\Programme\KempsterGmbH\BauCaDxx_x_xxxx



Alternativ: Suchen Sie auf Ihrem Rechner nach der Datei "BAUCAD.ICO".

Öffnen sie die EXE- bzw. ZIP-Datei durch einen Doppelklick.




bcd2_5_03_up.exe




bcd2_5_03_up.zip
ZIP-komprimierter Ordner


Wählen Sie zunächst "Extrahieren".




Geben Sie das Programmverzeichnis von BauCaD an und bestätigen Sie mit "Extrahieren".



Bestätigen Sie mit "OK".



Schließen Sie das Dialogfenster.



f) Update-Kontrolle:

Nach dem Start von BauCaD geben Sie "ERR" in die Befehlszeile ein und bestätigen mit <Enter>.

Die angezeigte Version entspricht dem Dateinamen des Updates.

